Extern bureaublad

Marc, Tuesday 15 August 2006 - 00:00:00

Gebruikt u Windows XP Professional? Dan kunt u gebruik maken van de functie Extern Bureaublad/Remote Desktop. Daarmee kunt u vanaf een andere PC op uw eigen computer werken..

In Windows XP Professional zit een handige functie waarbij u vanaf een andere computer toegang kunt krijgen tot uw eigen computer. Zo kunt u vanaf een computer van een collega, een thuis-computer of vanuit een hotelkamer toch op uw eigen kantoor-pc komen. Deze functie zit helaas alleen in Windows XP Professional en Windows XP Media Center Edition. In de Home Edition treft u deze functie niet aan. Tenminste, voor wat betreft de host-kant. Vanaf een PC met XP Home Edition kunt u wel de desktop gebruiken van een pc waarop het Extern Bureaublad draait.



Om gebruik te kunnen maken van de functie Extern bureaublad moet u uiteraard wel de functie eerst aanzetten op de computer die u van afstand wilt kunnen benaderen. Hiervoor gaat u naar "Deze Computer" en kiest daar onder "Eigenschappen" voor het tabblad "Extern". Daar vinkt u het selectievakje "Externe gebruikers mogen verbinding met deze computer maken" aan. Vervolgens klikt u op "Externe gebruikers selecteren" om daar extra gebruikersaccounts aan te maken. Dit laatste is overigens alleen nodig als u anderen toegang wilt geven, de Administrator en uw eigen gebruikersnaam krijgen automatisch al toegang.

Om verbinding te kunnen maken, moet de computer op uw werkplek wel aan blijven staan. **Tip:** meldt u eerst af of Vergrendel de PC (Ctrl+Alt+Delete en kies Taakbeheer Afsluiten >> Andere gebruiker) zodat toevallige passanten uw PC niet kunnen gebruiken.

Met een PC waarop Windows XP staat (Home Edition of Professional) kunt u nu verbinding maken met bovengenoemde computer. Ook vanaf een PC met bijvoorbeeld Windows 98 is dat mogelijk, maar dan dient u eerst op die PC wel de client-software te installeren die u op de Windows XP CD vindt.

Verbinding maken:
Kies nu voor: Start >>. Alle programma's >>. Bureau-accessoires >>. Communicatie >>. Verbinding met extern bureaublad. En klik daar op Opties. Voer daar het IP-nummer van de computer in (bij een lokaal netwerk volstaat de naam ook). Vervolgens kunt u een geldige gebruikersnaam en wachtwoord ingeven, wordt dit geaccepteerd dan krijgt u de desktop te zien.

Bovenin het scherm is een geel balkje te zien. Dit is de verbindingsbalk genoemd. Via de knoppen aan de rechterkant kunt u het externe bureaubladsessie minimaliseren, maximaliseren of in een venster te draaien. U kunt via deze balk wisselen tussen het externe bureaublad en het eigen bureaublad van de computer.

Via de verbinding kunt u bestanden opstarten, bestanden van de harde schijf en andere drives (ook het netwerk) bekijken en de op de computer aangesloten randapparatuur gebruiken. Eventuele muziekbestanden beluistert u via de computer waar u achter zit.

De externe computer met Windows XP Professional is tijdens de sessie vergrendeld. Een persoon die toevallig naar de externe computer kijkt kan niet zien wat u op het bureaublad doet. Mocht er iemand op die computer inloggen dan wordt uw externe sessie be Ã «indigd.

Onder "Verbinding met extern bureaublad" vind u een tabblad opties waar u enige zaken kunt instellen. Belangrijk is de snelheid. Als u via een LAN-verbinding werkt of via een snelle internetverbinding kunt u een hoge snelheid instellen. Verder kunt u daar ondermeer instellen dat er altijd een bepaald programma wordt opgestart als u van afstand inlogt.

Onder de opties vindt u ook een keuze "Opslaan als". Op de client-PC kunt u hiermee een snelkoppeling aanmaken naar de remote desktop. Plaats deze op het bureaublad en u kunt altijd snel verbinding maken met de PC op afstand.